

# Manual Básico

Google chrome



Versión 65

**Ángel Romero Bello**

<http://gotopaki.blogspot.com.es/>

[upz.angel@gmail.com](mailto:upz.angel@gmail.com)

## NAVEGADOR GOOGLE CHROME

### CONTENIDO

Introducción .....	4
Descargar e instalar Chrome .....	4
Actualizar Chrome .....	5
Abrir sesión en Google .....	6
Cerrar sesión en Chrome .....	7
El interface de Chrome .....	7
Establecer Chrome como navegador predeterminado.....	9
Botones de navegación.....	9
La barra de direcciones y búsquedas (OMNIBOX).....	10
¿Cómo buscar en una página web (barra de búsqueda)?.....	12
Nueva pestaña.....	13
Cómo abrir una nueva pestaña .....	13
Cómo abrir una ventana nueva .....	14
Organizar pestañas .....	14
Cambiar el orden de las pestañas .....	14
Mover una pestaña a una ventana nueva.....	14
Fijar una pestaña .....	14
Cómo cerrar pestañas y ventanas .....	14
Recuperar pestañas cerradas .....	15
Página de Principal o de Inicio.....	15
Establecer una Página de Inicio .....	15
Abrir todo como estaba la última vez que cerraste .....	16
Abrir un conjunto de páginas específico .....	16
Elegir tu página principal .....	16
Establecer el motor de búsqueda predeterminado .....	17
Añadir, editar y eliminar motores de búsqueda .....	18
Marcadores.....	18
Añadir un marcador.....	18
Administrar marcadores.....	19
Eliminar marcadores.....	19
Organizar marcadores .....	20
La barra de marcadores.....	21
Mostrar y ocultar la barra de marcadores .....	21

Añadir marcadores a la barra .....	22
Eliminar un marcador de la barra .....	22
Descargas en Chrome .....	23
Descargar un archivo con “Guardar como...” .....	23
Historial de descargas – Página de descargas .....	24
Cambiar la ubicación de las descargas .....	25
Guardar páginas.....	25
Guardar imágenes .....	27
Imprimir una página .....	27
El historial .....	29
Abrir el historial de navegación .....	29
Borrar todo tu historial de navegación .....	29
Seguridad.....	29
Eliminar cookies.....	30
Bloquear cookies como configuración predeterminada.....	30
Contraseñas .....	31
Indicar si quieres guardar contraseñas .....	31
Ver contraseñas guardadas .....	31
Eliminar contraseñas guardadas .....	31
Navegar en Modo Incognito .....	32
Extensiones.....	32
Ver extensiones .....	32
Instalar extensiones.....	33
Instalar extensiones de otros sitios web .....	33
La ayuda de Chrome .....	33

---

## INTRODUCCIÓN

Un navegador es un programa destinado a cargar, ver y gestionar la información contenida en las páginas Web.

Google Chrome es un navegador gratuito desarrollado por Google. Se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos así como en móviles y tablets.

## DESCARGAR E INSTALAR CHROME

La dirección oficial de Chrome es español es:

<https://www.google.es/chrome/browser/desktop/index.html>

Escribiendo esta dirección en cualquier navegador o accediendo desde una página de un buscador (Google por ejemplo) se accederán a múltiples direcciones de lugares desde donde podemos descargar Chrome.

Desconfiar de las direcciones que no sean la oficial del fabricante, (www.google.es) ya que, aunque el programa es gratuito, hay direcciones que cobran por servicio de descarga o bien junto con la descarga del programa oficial nos instalan otros programas o accesos a páginas de compras y otros servicios que no deseamos.



La página oficial es parecida a esta de la imagen, aunque no necesariamente es igual ya que puede cambiar periódicamente.

Al hacer clic en el enlace que pone descarga gratuita se abrirá una ventana que nos preguntará si queremos Guardar o Ejecutar. Dependiendo del navegador que usemos y de la versión de éste, la ventana de dialogo puede cambiar. Algunos navegadores ejecutan la opción guardar por defecto (IE11 por ejemplo), utilizando en la mayoría de los casos una carpeta predeterminada de 'Descargas' ubicada en las bibliotecas de usuario o en 'Mis documentos' para guardar el archivo instalador (**ChromeSetup.exe**)

**Guardar:** Descarga el archivo instalador y lo guarda en la carpeta de descargas o en la predeterminada. Posteriormente tendremos que abrir la carpeta donde se ha guardado y ejecutar el archivo instalador.



**Ejecutar:** Descarga el archivo instalador y una vez descargado lo ejecuta. Finalizada la instalación el archivo instalador es borrado, luego no guarda el archivo.

Si hemos optado anteriormente por la opción <**Guardar**>, una vez descargado el archivo instalador debemos ejecutar este. Habrá que buscarlo en la carpeta donde esté ubicado y hacer doble clic para ejecutarlo. Al ejecutar el instalador puede que tengamos que confirmar en la ventana de Advertencia de seguridad.



*Ten cuidado con la fuente de donde descargas Chrome. Descarga siempre de **google.es** o **chrome.com** y vigila que no se instalen elementos indeseados o complementos no solicitados con el programa. A veces con el programa se instala algún complemento o extensión como el programa de adobe Flash Player. Flash Player y otros programas de Adobe son necesarios y en este caso no hay problema de descargarlos e instalarlos.*

Al descargar Google Chrome en la página <http://www.google.com/chrome>, tus datos personales (como tu historial de navegación y tu página de inicio) se importan automáticamente desde tu navegador predeterminado a Google Chrome. Si quieres importar opciones de configuración adicionales (como marcadores, motores de búsqueda y contraseñas guardadas) u opciones de otro navegador, sigue estos pasos:

1. Cierra todos los navegadores que tengas abiertos.
2. Abre Google Chrome.
3. Haz clic en el menú de Chrome ☰ situado en la barra de herramientas del navegador.
4. Selecciona **Marcadores**.
5. Haz clic en **Importar marcadores y configuración**.
6. En el cuadro de diálogo "Importar marcadores y configuración" que aparece, selecciona la aplicación que incluya las opciones que quieras importar.
7. Haz clic en **Importar**.

## **ACTUALIZAR CHROME**


Por lo general, las actualizaciones se realizan en segundo plano al cerrar el navegador del ordenador y volver a abrirlo. Sin embargo, si hace algún tiempo que no has cerrado el navegador, es posible que se muestre una actualización pendiente:

1. Abre Chrome en el ordenador.
2. En la parte superior derecha, accede a Más ⋮.

3. Si hay alguna actualización pendiente, el icono aparecerá en uno de los siguientes colores:

- **Verde:** hay una actualización disponible desde hace 2 días.
- **Naranja:** hay una actualización disponible desde hace 4 días.
- **Rojo:** hay una actualización disponible desde hace 7 días.

Sigue estos pasos para actualizar Google Chrome:

1. Abre Chrome en el ordenador.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Más .
3. Haz clic en **Actualizar Google Chrome**. Si no ves este botón, significa que ya estás utilizando la versión más reciente de Chrome.
4. Haz clic en **Reiniciar**.

El navegador guarda las pestañas y las ventanas abiertas y las vuelve a abrir automáticamente al reiniciarse. Si prefieres no reiniciarlo inmediatamente, haz clic en **Ahora no** y la actualización se aplicará la próxima vez que reinicies el navegador.

El navegador guarda las pestañas y las ventanas abiertas y las vuelve a abrir automáticamente al reiniciarse. Si prefieres no reiniciarlo inmediatamente, haz clic en **Ahora no** y la actualización se aplicará la próxima vez que reinicies el navegador.



*Si ya tienes marcadores en Chrome, los marcadores importados aparecerán en la carpeta "Otros marcadores" al final de la barra de marcadores. Para importar marcadores de otra aplicación no incluida en la lista, utiliza el administrador de marcadores.*

## **ABRIR SESIÓN EN GOOGLE**


Una cuenta de Google ([usuario@gmail.com](mailto:usuario@gmail.com)) como la que utilizamos en el correo de Gmail nos permite abrir sesión en Google y sincronizar las tareas que hacemos en nuestro navegador en todos los dispositivos que empleamos (ordenadores, tablets, teléfonos,...) de forma que nos recuerde todos los cambios que realizamos en uno de los dispositivos para los demás.

Si inicias sesión en Chrome, podrás guardar y sincronizar tu historial, tus contraseñas o tus marcadores, lo que te permitirá acceder a esta información desde cualquier dispositivo.

Para iniciar sesión en Chrome, necesitas una [cuenta de Google](#). Cuando tengas una, sigue estos pasos:

Ordenador

1. Abre Chrome.

2. Haz clic en el botón  (icono con silueta) situado en la esquina superior derecha de la ventana del navegador que muestra tu nombre o tu dirección de correo electrónico.
3. Haz clic en **Iniciar sesión en Chrome**.
4. Inicia sesión con tu cuenta de Google.
5. Para personalizar la configuración de sincronización, haz clic en **Configuración**. Aquí podrás elegir qué información quieres compartir con otros dispositivos en los que inicies sesión en Chrome.

Puedes configurar Chrome para que varias personas lo utilicen en el mismo dispositivo y cada uno vea su configuración, sus marcadores y sus temas.



*Te recomendamos que solo compartas el dispositivo con personas de confianza, puesto que cualquier usuario en un dispositivo compartido puede cambiar a otros perfiles de Chrome o verlos, así como consultar su información, como el historial de navegación y los sitios web de los que no se haya cerrado sesión.*


**RECUERDA SIEMPRE CERRAR SESIÓN SOBRE TODO SI UTILIZAS UN ORDENADOR QUE NO SEA TU ORDENADOR HABITUAL**



*Hasta que no te acostumbres al uso de Chrome te recomiendo que no inicies sesión.*


## **CERRAR SESIÓN EN CHROME**

Aunque hayas cerrado sesión, aún podrás ver tus marcadores, el historial, las contraseñas y otras opciones de configuración. Pero si haces algún cambio, no se guardará en tu cuenta de Google ni se sincronizará con el resto de dispositivos.

1. Abre Chrome en tu ordenador.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Más  > **Configuración**.
3. En la parte superior de la pantalla, en la sección "Otros usuarios", haz clic en **Cerrar sesión**.
4. Para confirmar la acción, haz clic en **Cerrar sesión**.

## **EL INTERFACE DE CHROME**

Aquí se muestra la interface de Chrome con el aspecto que presenta tras su instalación y la página de inicio de Google. Podemos distinguir dos partes:



En la parte inferior izquierda de la ventana aparece una barra de estado de carga cuando se solicita una página o de descargas cuando se descarga un archivo.



Para **cambiar el zoom** de la pantalla puede **utilizar la rueda** del ratón mientras mantienes pulsada la tecla **Control (Ctrl)**. El zoom aumenta o disminuye según el sentido en que gires la rueda. **Ctrl + Giro RUEDA Ratón**. En la parte derecha de la barra de dirección se mostrara un icono (lupa) que nos indicará el zoom.

Pulsa **F11** para cambiar a **pantalla completa**. Pulsa **F11** de nuevo para salir.

Zona de barras: Reservada para las siguientes barras:


- **Barra de herramientas de navegación:** esta barra contiene los botones de navegación, la barra de direcciones y búsquedas y el botón del menú de Chrome.
- **Barra de pestañas:** es donde se muestran las pestañas. No se puede ocultar.
- **Barra de herramientas marcadores:** esta barra contiene las carpetas de marcadores (para más información, consulta Barra de marcadores. Se puede configurar para que se oculte permanentemente o temporalmente.



*Al maximizar la ventana del navegador las pestañas ocupan la parte superior compartiendo el espacio de la barra de título. Esto deja más espacio para el resto de controles e información.*

## **ESTABLECER CHROME COMO NAVEGADOR PREDETERMINADO**





Si te gusta cómo funciona Google Chrome, puedes establecerlo como navegador predeterminado en tu ordenador para que los enlaces en los que hagas clic se abran automáticamente en Chrome.

1. Abre Chrome.
2. Haz clic en el menú de Chrome  situado en la parte superior derecha del navegador.
3. Haz clic en **Configuración**.
4. En la sección "Navegador predeterminado" haz clic en **Establecer Google Chrome como navegador predeterminado**. Si no aparece el botón, significa que Google Chrome ya es tu navegador predeterminado.

## **BOTONES DE NAVEGACIÓN**

La barra de herramientas de navegación está situada bajo la barra de pestañas y nos facilita el cargar y navegar por las diferentes páginas solicitadas.

La barra de herramientas de Navegación contiene principalmente los siguientes elementos:


Icono	Descripción
	Vuelve a la página anterior o avanza a la siguiente página almacenada en el historial. (El botón está gris cuando no es operativo).
	Recarga la página actual si esta no se carga.
	Detiene la carga de la página actual mientras esta se está cargando.
	Abre tu página de inicio. (si este icono no aparece se pueden poner)





*Si se mantiene pulsado el botón del ratón durante un segundo (**pulsación larga**) sobre la flecha, aparece una lista desplegable con las páginas visitadas en la sesión. En dicha lista podremos elegir una dirección haciendo clic normal.*

*También desde este lugar se puede mostrar el historial completo.*

*Hay veces que algunas páginas no obedecen al botón atrás. Mediante este sistema podremos elegir a que página de atrás queremos ir.*

El botón de inicio  puede que no aparezca en un principio. Si no aparece puedes colocarlo siguiendo estos pasos.

1. Abre Chrome.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
3. Selecciona **Configuración**.
4. En "Aspecto", activa la casilla **Mostrar el botón Página de inicio**.
5. Haz clic en **Cambiar**, situado debajo de esa opción, para elegir la página principal que prefieras.

El botón de página de inicio  aparecerá a la izquierda de la barra de direcciones.

## **LA BARRA DE DIRECCIONES Y BUSQUEDAS (OMNIBOX)**

Google Chrome llama Omnibox a su barra de direcciones, vamos, dónde tecleamos la URL a la cual queremos ir.




Pero Omnibox es para Google Chrome mucho más que una barra de direcciones, ya que tiene asociadas una serie de capacidades como:

- **Autocompletar la URL**, para ello se basa en URLs conocidas de Internet y en aquellas que estén en nuestro historial.
- Realizar búsquedas en buscadores de Internet o búsquedas en páginas web.
- **Propone términos** de búsqueda según vayamos escribiendo las palabras.
- Podemos **guardar URL's en los marcadores** utilizando la estrella que viene al final de la barra.
- Nos avisa, mediante un candado, sobre **si la página web es segura o no**.
- Si tenemos bloqueado los popups (ventanas emergentes), nos mostrará un icono al final de la barra para que podamos ver las **ventanas que han sido bloqueadas**.
- La barra de direcciones de Chrome sirve para escribir una dirección a la que queremos conectarnos. También podemos copiar la dirección de otro lugar y pegarla en la barra.

Puedes encontrar lo que buscas más rápido introduciendo las palabras de búsqueda directamente en la barra de direcciones de Chrome sin tener que usar la página de un buscador.

Cómo funciona la búsqueda en la barra de direcciones

Cuando empieces a escribir en la barra de direcciones, Chrome te mostrará las frases o las URL sugeridas. Si utilizas un ordenador, puede que también veas iconos después de las sugerencias:

Icono	Descripción
	Sitios web que has añadido a los marcadores
	Búsquedas populares que contienen las palabras que has escrito
	Sitios web del historial de navegación

Al hacer clic en una sugerencia, Chrome abre la página correspondiente.




*Nota: Cuando hayas establecido Google como tu motor de búsqueda predeterminado, también se identificarán otras palabras de la página para mostrarte los resultados de búsqueda más relevantes.*

Utiliza la barra de direcciones para buscar en la Web, en tus marcadores y en el historial de navegación. Solo tienes que escribir el término de búsqueda en la barra y, a continuación, pulsar la tecla **Intro** para obtener resultados del motor de búsqueda predeterminado.


A continuación se indican las demás formas de hacer búsquedas en Google Chrome. Estas sugerencias se refieren al navegador Google Chrome instalado en dispositivos que utilizan el sistema operativo Windows, Mac, Linux o Chrome OS.

- **Búsqueda en un sitio específico (pulsar el tabulador para buscar).**- Empieza a escribir en la barra de direcciones la dirección web del sitio en cuestión. Si Google Chrome reconoce el motor de búsqueda del sitio, te mostrará automáticamente la opción de búsqueda en ese sitio. Si recuerdas la palabra clave del motor de búsqueda, también puedes introducirla en la barra de direcciones. Pulsa el **tabulador** para seleccionar el motor de búsqueda, escribe el término de búsqueda y, a continuación, pulsa la tecla **Intro**.

- **Búsqueda en una página.-** Utiliza la barra de búsqueda para buscar palabras o términos específicos en la página en la que te encuentres. Utiliza las combinaciones de teclas **Ctrl+F** (en Windows, Linux y Chrome OS) para que se muestre la barra de búsqueda en la página.
- **Búsqueda en el historial de navegación, las descargas y los marcadores.-** También puedes utilizar los cuadros de búsqueda situados en la parte superior de la página Historial, de la página de descargas y del administrador de marcadores para hacer búsquedas en el historial de navegación, en el historial de descargas y en los marcadores, respectivamente. Estos recursos están disponibles en el menú de Chrome  en la barra de herramientas del navegador.
- **Búsqueda con el botón derecho.-** Resalta cualquier fragmento de texto o cualquier imagen de una página web con el cursor. Haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona la opción para realizar una búsqueda en el texto o en la imagen resaltados.
- **Pegar y buscar.-** Resalta cualquier fragmento de texto de una página web con el cursor y cópialo. A continuación, haz clic con el botón derecho del ratón (o Ctrl+clic para usuarios de Mac) en la barra de direcciones y selecciona **Pegar y buscar**.
- **Resaltar y arrastrar la búsqueda** (solo en Windows y Linux).- Resalta cualquier fragmento de texto de una página web con el cursor y arrástralo hasta la barra de direcciones. Google Chrome muestra automáticamente los resultados de búsqueda del motor de búsqueda predeterminado para el texto destacado.

### [¿Cómo buscar en una página web \(barra de búsqueda\)?](#)

Utiliza la barra de búsqueda para buscar una palabra o una frase específica en una página web. Las siguientes instrucciones hacen referencia al navegador Google Chrome instalado en dispositivos que utilizan los sistemas operativos Windows, Mac, Linux o Chrome OS.

1. Haz clic en el menú de Chrome  situado en la barra de herramientas del navegador.
2. Selecciona **Buscar**.
3. Escribe el término de búsqueda en la barra de búsqueda que aparece en la esquina superior derecha de la página.
4. Pulsa la tecla **Intro** para buscar en la página.

También puedes utilizar las combinaciones de teclas **Ctrl+F** (en Windows, Linux y Chrome OS) o **⌘-F** (en Mac) para abrir rápidamente la barra de búsqueda.


Google Chrome busca de forma automática en la página mientras escribes y resalta las posibles coincidencias en color amarillo. También puedes utilizar los marcadores de color amarillo que aparecen en la barra de desplazamiento para ver rápidamente dónde se encuentra cada uno de los términos en la página.

- Las **direcciones** web de las páginas del historial que coinciden con lo que has escrito
- Los **títulos de las páginas** del historial que coinciden con lo que has escrito
- Los títulos de los **marcadores** que coinciden con lo que has escrito
- Los marcadores cuyos nombres de **etiquetas** coinciden con lo que has escrito

La barra de direcciones también aprende de tus hábitos de navegación. Ajusta los resultados basados en la frecuencia con que visitas una página, la última vez que la visitaste y sobre qué resultados hiciste clic según los caracteres o palabras escritas. De esta forma, los sitios que visitas con mayor frecuencia se muestran en la parte superior de la lista con tan solo escribir un carácter.

## NUEVA PESTAÑA

### Cómo abrir una nueva pestaña

- Haz clic en el icono  que aparece junto a la última pestaña para abrir la página Nueva pestaña. (**Ctrl+T** para atajo).



*Al abrir pestaña nueva se abrirá mostrando la barra de marcadores. La barra desaparece en el momento que cambias de página*

- Para abrir un enlace en una pestaña nueva, pulsa la tecla **Ctrl** (Windows y Linux) o la tecla **⌘** (Mac) en el teclado al hacer clic en el enlace. Las pestañas relacionadas se agrupan.
- Para abrir una misma página web en diferentes pestañas, solo tienes que hacer clic con el botón derecho del ratón en la pestaña en la que se encuentre esa página web y seleccionar la opción **Duplicar**.



*Otra forma de abrir una nueva pestaña con la página que quieres visitar es haciendo  **clic con la rueda del ratón**  en el enlace que quieres ver*

***Utiliza pestañas** siempre que quieras contrastar informaciones de diferentes páginas. Verás que son muy útiles.*

*Muchas páginas ya abren enlaces utilizando pestañas nuevas por lo que no es necesario utilizar este truco.*

*A veces en lugar de pestañas lo que se abre son ventanas del navegador.*

## Cómo abrir una ventana nueva

- Prueba estas combinaciones de teclas: **Ctrl+N** (Windows y Linux)
- También puedes arrastrar una pestaña al centro y te hará una ventana nueva con esa pestaña

## ORGANIZAR PESTAÑAS

### Cambiar el orden de las pestañas

Haz clic en ellas y arrástralas a una posición diferente en la parte superior de la ventana del navegador.

### Mover una pestaña a una ventana nueva

Haz clic en la pestaña y arrástrala desde la barra de direcciones a otra ventana. La pestaña se colocará en la otra ventana automáticamente. También puedes mover una pestaña a su propia ventana nueva.

### Fijar una pestaña

Si no quieres que una pestaña específica se mueva, puedes hacer clic con el botón derecho (o Ctrl+clic para usuarios de Mac) en la pestaña y selecciona **Fijar pestaña**.

La pestaña fijada aparecerá en el lateral izquierdo de la ventana del navegador. A diferencia de otras pestañas, el tamaño de esta será más pequeño y solo se mostrará el icono del sitio.


## Cómo cerrar pestañas y ventanas

- **Pestañas:** para cerrar una pestaña, haz clic en el icono **x** de la misma o utiliza las combinaciones de teclas **Ctrl+W** (en Windows y Linux) y **⌘-W** (en Mac).
- **Ventanas:** para cerrar una ventana, haz clic en el icono **x** situado en la esquina de la misma o utiliza las combinaciones de teclas **Alt+F4** (en Windows y en Linux) y **⌘-Mayús-W** (en Mac). Si cierras la última pestaña de una ventana, la ventana se cerrará de forma automática.

## Recuperar pestañas cerradas

Si has cerrado una pestaña o una ventana de forma accidental, puedes utilizar las combinaciones de teclas **Ctrl+Mayús+T** (en Mac: **⌘-Mayús-T**) o clic con el botón derecho y elegir **Volver a abrir pestaña cerrada**


También puedes seguir estos pasos para recuperarlas fácilmente:

1. Haz clic en el **menú de Chrome**  situado en la barra de herramientas del navegador.
2. Selecciona **Historial y Pestañas recientes**.
3. Selecciona la pestaña que quieras recuperar en la lista que aparece en "Cerrado recientemente".

Repite estos pasos para recuperar otras pestañas que hayas cerrado recientemente.

## PÁGINA DE PRINCIPAL O DE INICIO


Puedes personalizar Google Chrome para que se abra cualquier página como página principal o de inicio. Estas dos páginas pueden ser diferentes a menos que establezcas que sean la misma.

- La página de inicio es la página que aparece la primera vez que inicias Chrome en tu ordenador.
- La página principal es la página a la que accedes cuando haces clic en el botón de página de inicio .

Si tu página de inicio, tu página principal o tu motor de búsqueda cambian de repente, es posible que hayas recibido un ataque de software no deseado.

## Establecer una Página de Inicio


Puedes hacer que se abra una nueva pestaña al iniciar Chrome.

1. Abre Chrome en tu ordenador.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
3. Haz clic en **Configuración**
4. En "Al abrir el navegador...", selecciona **Abrir la página Nueva pestaña**.


En la página de nueva pestaña aparecen de forma predeterminada el logotipo de Google, una barra de búsqueda y las miniaturas de los sitios web que has visitado con más frecuencia. Si lo prefieres, puedes seleccionar un tema divertido para la página Nueva pestaña.

## [Abrir todo como estaba la última vez que cerraste](#)

Puedes hacer que Chrome vuelva a abrir las mismas páginas que estabas utilizando antes de cerrar el navegador.


1. Abre Chrome.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
3. Haz clic en **Configuración** (si usas un Chromebook, haz clic en el enlace "Mostrar opciones avanzadas" situado en la parte inferior de la página).
4. En "Al abrir el navegador...", selecciona **Abrir todo como estaba antes de cerrar**.

Si activas esta opción, se guardarán tus cookies y tus datos y volverá a abrirse cualquier sitio web en el que hayas iniciado sesión antes de cerrar el navegador (como tu cuenta de Gmail, por ejemplo). Si no quieres que se inicie sesión automáticamente en esas páginas, sigue estos pasos:

1. Abre Chrome.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
3. Haz clic en **Configuración**
4. En la parte inferior de la página, haz clic en **Mostrar configuración avanzada**.
5. Desplázate a la sección "Privacidad" y haz clic en **Configuración de contenido**.
6. Selecciona la opción **Conservar datos locales solo hasta que salgas del navegador** en la sección "Cookies" del cuadro de diálogo que aparece.
7. Haz clic en **Listo**.

## [Abrir un conjunto de páginas específico](#)


Puedes hacer que se abra cualquier página web al iniciar Chrome.


1. Abre Chrome.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
3. Haz clic en **Configuración**. (si usas un Chromebook, haz clic en el enlace "Mostrar opciones avanzadas" situado en la parte inferior de la página).
4. En "Al abrir el navegador...", haz clic en **Abrir una página específica o un conjunto de páginas**.
5. Haz clic en **Establecer páginas**.
6. Introduce la dirección web de la página que quieras que aparezca al abrir Chrome.
7. Haz clic en **Aceptar**.

## [Elegir tu página principal](#)


Puedes controlar la página que aparece al hacer clic en el botón de página de inicio situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

1. Abre Chrome.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
3. Selecciona **Configuración**.
4. En "Aspecto", activa la casilla **Mostrar el botón Página de inicio**.
5. Haz clic en **Cambiar**, situado debajo de esa opción, para elegir la página principal que prefieras.

El botón de página de inicio  aparecerá a la izquierda de la barra de direcciones.

*TRUCO: Arrastra el botón "ver información del sitio" (suele ser una hoja o un candado) que hay en la barra de direcciones a la izquierda de la dirección URL que muestra en ese momento, sobre el icono de la casita.*



*Establecer muchas pestañas como página de inicio puede ralentizar la navegación.*

*Páginas con muchos gráficos e imágenes también tardan más en cargar.*


## ESTABLECER EL MOTOR DE BÚSQUEDA PREDETERMINADO

Puedes utilizar la barra de direcciones (omnibox) como cuadro de búsqueda. Utiliza Google de forma automática, pero puedes establecer otro motor de búsqueda predeterminado en su lugar.

**Si Google es normalmente tu motor de búsqueda y deja de serlo de forma repentina,** es posible que tengas software malicioso.


Establecer el motor de búsqueda predeterminado

Ordenador

1. En la parte superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
2. Selecciona **Configuración**.
3. Accede a la sección "Buscar".

4. Haz clic en el menú desplegable que dice Google.

### [Añadir, editar y eliminar motores de búsqueda](#)

1. En la parte superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
2. Selecciona **Configuración**.
3. Accede a la sección "Buscar".
4. Haz clic en **Administrar motores de búsqueda**.
5. En "Otros motores de búsqueda", puedes:
  - **Añadir un motor de búsqueda:** rellena los campos para configurar el motor de búsqueda.
  - **Editar un motor de búsqueda:** si se incluye un motor de búsqueda, selecciónalo y edita los campos.
  - **Eliminar un motor de búsqueda:** seleccione el motor de búsqueda y haz clic en la **X** que aparece al final de la fila.
  - **Establecer un motor de búsqueda predeterminado:** coloca el cursor sobre el motor de búsqueda y haz clic en **Establecer como predeterminado**. (Si el botón no aparece, es posible que debas editar la URL incluida).
6. Haz clic en **Listo**.

## MARCADORES

Los marcadores son vínculos a sitios web que te facilitan cargar tus lugares preferidos de forma rápida. En este artículo se revisan los conceptos básicos sobre la creación y administración de marcadores.





Los **marcadores** se conocen en Internet Explorer como **Favoritos**.

Puedes usar los marcadores haciendo clic en ellos desde el menú marcadores o desde la barra de marcadores.




Si se hace clic con el botón derecho sobre un marcador se podrá elegir la forma en que se abrirá este, en pestaña nueva, en pestaña de incognito, etc.

### [Añadir un marcador](#)



En la parte derecha de la barra de direcciones, haz clic en el icono de estrella, que

puede tener un aspecto similar a  o a  de color azul.

También puedes seguir uno de estos procedimientos:

1. Ve al menú de Chrome  y selecciona **Marcadores > Añadir esta página a marcadores**.
2. Accede a la barra de direcciones web situada en la parte superior de la página y busca el icono de candado  o de página  a la izquierda de dicha barra (antes de la dirección). Arrastra cualquiera de los dos elementos a la barra de marcadores.
3. Pulsa **Ctrl+D** (o **⌘+D** en Mac.)

Puedes ver tus marcadores en tres lugares.

- **Barra de marcadores:** esta barra está desactivada de forma predeterminada, pero puedes cambiar la configuración para que aparezca en todas las páginas.
- **Menú de marcadores:** para acceder a esta lista de marcadores, ve al menú de Chrome  y selecciona **Marcadores**.
- **Administrador de marcadores:** esta función te permite volver a acceder fácilmente a tus marcadores. Para ir a esta página, haz clic en el menú de Chrome  y selecciona **Marcadores > Administrador de marcadores**.

### Administrar marcadores

Puedes cambiar el título de los marcadores o añadirles notas. Si acortas los nombres de los marcadores, podrás fijar más elementos a la barra de marcadores.

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de herramientas del navegador.
2. Haz clic en **Marcadores > Administrador de marcadores**.
3. Coloca el cursor sobre el marcador que quieras modificar.
4. Haz clic en la flecha desplegable situada al final de la fila del marcador.
5. Haz clic en **Editar**.
6. Edita el nombre o la dirección web del marcador.

### Eliminar marcadores

Puedes eliminar un solo marcador o varios marcadores a la vez.

**Nota:** Una vez que elimines un marcador, no podrás recuperarlo.

Eliminar un marcador

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de herramientas del navegador.
2. Selecciona **Marcadores > Administrador de marcadores**.
3. Pasa el cursor del ratón sobre el marcador o la carpeta que quieras eliminar.

4. Haz clic en la flecha desplegable situada al final de la fila.
5. Haz clic en **Eliminar**.

Eliminar varios marcadores

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de herramientas del navegador.
2. Haz clic en **Marcadores > Administrador de marcadores**.
3. Mantén pulsada la tecla Mayús mientras haces clic en los marcadores.
4. Haz clic en la flecha desplegable situada al final de la fila.
5. Haz clic en **Eliminar**.

### Organizar marcadores

Si utilizas Chrome en un ordenador, puedes organizar los marcadores y archivarlos en carpetas personalizadas.

#### Organizar los marcadores en orden alfabético

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de herramientas del navegador.
2. Haz clic en **Marcadores > Administrador de marcadores**.
3. Desplázate a la carpeta en la que quieres organizar los marcadores en orden alfabético.
4. Haz clic en la opción **Organizar** situada sobre los marcadores.
5. Haz clic en **Reordenar por título**. Al hacer clic en **Marcadores** en el menú de Chrome, los marcadores aparecerán en orden alfabético.

#### Crear una carpeta de marcadores

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de herramientas del navegador.
2. Haz clic en **Marcadores > Administrador de marcadores**.
3. En el lado izquierdo de la página, haz clic en la flecha del menú desplegable "Carpetas".
4. Haz clic en **Añadir carpeta** y, a continuación, escribe su nombre.
5. Arrastra los marcadores que quieras a esa carpeta. Haz clic mientras mantienes pulsada la tecla Mayús para seleccionar varios elementos a la vez.



*Cuando estés navegando y necesites recordar la páginas donde has estado, ves creando marcadores. Si los clasificas en carpetas temáticas siempre podrás volver a las páginas desde el marcador.*

*Puedo estar organizando un viaje e ir guardando las paginas interesante que encuentre en la carpeta "viaje a ..." que yo he creado. Cuando quiera eliminare la carpeta con los marcadores y ya está.*

*Ver también el historial. También te puede ser de ayuda.*

### **Eliminar una carpeta de marcadores**

Puedes eliminar una carpeta de marcadores en cualquier momento. Al eliminar una carpeta, eliminarás todos los marcadores contenidos en ella y no podrás recuperarlos.

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de herramientas del navegador.
2. Haz clic en **Marcadores > Administrador de marcadores**.
3. Pasa el cursor del ratón sobre la carpeta cuyo nombre quieres cambiar.
4. Haz clic en la flecha desplegable situada al final de la fila.
5. En el menú que aparece, haz clic en **Eliminar** para eliminar permanentemente todos los marcadores de esa carpeta.

### **Cambiar el nombre de una carpeta de marcadores**

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de herramientas del navegador.
2. Haz clic en **Marcadores > Administrador de marcadores**.
3. Pasa el cursor del ratón sobre la carpeta cuyo nombre quieres cambiar.
4. Haz clic en la flecha desplegable situada al final de la fila.
5. En el menú que aparece, haz clic en **Cambiar nombre** y, a continuación, escribe el nombre nuevo de la carpeta.


## **LA BARRA DE MARCADORES**

Si utilizas Chrome en un ordenador, puedes hacer que tus marcadores aparezcan en una barra en la parte superior de todas las páginas web. También puedes añadir, eliminar o reorganizar elementos de la barra de marcadores en cualquier momento.

La barra de marcadores también se muestra cuando se abre una pestaña nueva.

### **Mostrar y ocultar la barra de marcadores**

Para activar o desactivar la barra de marcadores, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el menú de Chrome  situado en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
2. Selecciona **Marcadores > Mostrar barra de marcadores**.

También puedes utilizar las combinaciones de teclas **Ctrl+Mayús+B** (en Windows y en Chrome OS) o **⌘-Mayús-B** (en Mac).


### [Añadir marcadores a la barra](#)

Puedes fijar más elementos a la barra de marcadores acortando o eliminando sus etiquetas. Para ello, sigue estos pasos:

1. Haz clic con el botón derecho en el marcador que quieras modificar.
2. Selecciona **Editar**.
3. Escribe un nombre más corto en el campo "Nombre" o elimina el nombre por completo para que solo aparezca el icono de la página en la barra.
4. Haz clic en **Guardar**.

Para mover un elemento de la barra de marcadores, solo tienes que hacer clic en él y arrastrarlo a su nueva ubicación.

Puedes arrastrar un marcador oculto en la barra de marcadores. Para ello, sigue estos pasos:

1. Desplázate al final de la barra y abre la carpeta "Otros marcadores" o el menú adicional .
2. Arrastra el elemento a la barra de marcadores.

Nota: La carpeta "Otros marcadores" no se puede eliminar, aunque no aparecerá si está vacía. Aunque la carpeta esté oculta, puedes añadirle marcadores mediante el Administrador de marcadores.

### [Eliminar un marcador de la barra](#)

Para eliminar un marcador de forma permanente, sigue estos pasos:

1. Haz clic con el botón derecho (en Windows) o pulsa la tecla control y haz clic (en Mac) en el elemento que quieras eliminar.
2. Selecciona **Suprimir**.

Para eliminar varios marcadores a la vez, puedes utilizar el Administrador de marcadores.




*Los marcadores sin clasificar pueden suponer un caos a la hora de encontrarlos. Cuando tengas muchos clasifícalos en carpetas.*

*Elimina los marcadores que no utilices.*

## DESCARGAS EN CHROME

Google Chrome te permite comprobar el progreso de descarga de un archivo mediante la barra de descargas situada en la parte inferior de la pestaña. Una vez que se haya descargado el archivo, haz clic en el botón correspondiente para abrirlo. Todos los archivos que hayas descargado aparecerán en la página Descargas.



Si descargas un archivo ejecutable (por ejemplo, archivos con extensiones .exe, .dll o .bat), confirma primero la descarga haciendo clic en el botón **Guardar** de la barra de descargas. Este paso permite evitar que software malicioso se descargue automáticamente en tu ordenador. Si la URL de la descarga aparece en la lista de sitios web malintencionados más reciente publicada por el [API de navegación segura](#), aparecerá una advertencia. Si no estás seguro del contenido de la descarga, haz clic en **Rechazar**.

Cuando un archivo se descarga con Chrome **se guarda por defecto en la carpeta “descargas”**. Se puede cambiar esta ubicación desde la configuración de Chrome y también se puede configurar para que pregunte siempre donde guardar.


### Ubicaciones de descarga predeterminadas

Si no modificas la ubicación de descarga predeterminada, Google Chrome descargará los archivos en las ubicaciones que se indican a continuación.

- **Windows XP:**  
\\Documents and Settings\\<nombredeusuario>\\Mis documentos\\Descargas
- **Windows Vista/Windows 7/Windows 8/10:**  
\\Usuarios\\<nombredeusuario>\\Descargas


### [Descargar un archivo con “Guardar como...”](#)

1. Abre Chrome y navega hasta la página web de la que quieres descargar el archivo.
2. Haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona **Guardar como...**
3. Selecciona la ubicación en la que desees guardar el archivo y, a continuación, haz clic en **Guardar**.

4. Cuando el archivo se haya descargado, aparecerá en la parte inferior de la ventana de Chrome. Haz clic en el nombre del archivo para abrirlo.
5. Opcional: Junto al nombre del archivo, haz clic en Descargar . A continuación, haz clic en la opción **Mostrar en carpeta** para buscarlo en tu ordenador.

Los archivos que hayas descargado anteriormente también aparecen en la página Descargas.

#### **Pausar o cancelar una descarga**

1. En la parte inferior de la pantalla, busca el archivo cuya descarga quieras pausar o cancelar.
2. Junto al nombre del archivo situado en la parte inferior de la pantalla, haz clic en Descargar .
3. Haz clic en **Pausar, Reanudar** o **Cancelar**.

#### **Descargar o eliminar archivos ejecutables (.exe)**


Para poder ejecutar algunos archivos en el ordenador, tendrás que confirmarlos antes. Este paso ayuda a proteger tu ordenador frente a software malicioso.

1. Empieza a descargar un archivo ejecutable como .exe, .dll o .bat.
2. Confirma que quieres descargar el archivo.
3. Si quieres descargarlo, haz clic en la opción **Guardar** situada en la parte inferior de la ventana Chrome para confirmarlo.
4. Si no sabes con seguridad cuál es el contenido de la descarga, haz clic en **Rechazar**.

### [Historial de descargas – Página de descargas](#)


La página de descargas muestra el historial de descargas ordenado por fechas.

#### **Abrir el historial de descargas.**

1. Haz clic en el menú de Chrome  situado en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
2. Selecciona **Descargas**.

Puedes eliminar todas las entradas del historial de descargas o algunas de ellas. Al hacerlo, no se eliminarán los archivos descargados en tu ordenador, solo se limpiará la página de descargas.


#### **Eliminar elementos de tu historial de descargas**

3. Haz clic en el menú de Chrome  situado en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
4. Selecciona **Descargas**.

5. Haz clic en el enlace **Eliminar de la lista** situado junto a cada uno de los elementos que quieras eliminar.

También puedes utilizar **Ctrl+J** (en Windows, Linux y Chrome OS)

### Eliminar el historial de descargas de un período de tiempo prolongado


1. Haz clic en el menú de Chrome  situado en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
2. Selecciona **Descargas**.
3. Hacer clic en **Eliminar todo** (esquina superior derecha de la ventana de descargas)



*Limpiar el historial de descargas no borra las descargas de la carpeta donde están guardadas*

### Cambiar la ubicación de las descargas

Puedes descargar todos los archivos en tu ordenador en una misma ubicación predeterminada o bien decidir donde guardarlos cada vez que realices una descarga.

1. Haz clic en el menú de Chrome  situado en la barra de herramientas del navegador.
2. Selecciona **Configuración**.
3. Haz clic en **Mostrar configuración avanzada** y desplázate hacia abajo hasta la sección "Descargas".
  - Para cambiar la ubicación predeterminada de las descargas, haz clic en **Cambiar** y selecciona dónde quieres guardar los archivos.
  - Si prefieres guardar cada archivo en una ubicación específica, selecciona la casilla de verificación "Preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo".

Descargas


Ubicación de la descarga:


Preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo

## GUARDAR PÁGINAS

Guardar una página web en tu ordenador para que puedas leerla cuando no estás conectado a Internet, o para conservar el contenido de una página que puede actualizarse a menudo, es sencillo:

## Guardar una página Web

1. Haz clic en el menú de Chrome  situado en la barra de herramientas del navegador.
2. Elegir **Mas herramientas – Guardar página como**



1. Usa la ventana **Guardar como** para seleccionar la ubicación en tu ordenador en **donde** guardar una copia de la página Web.
2. En el menú desplegable **Guardar como tipo**, puedes seleccionar **como** quieres que Firefox guarde la página:

- **Página Web, completa:** Guarda toda la página web junto con todas las imágenes. Esta selección nos permite ver las páginas que guardamos tal y como se muestran originalmente, con todas sus imágenes, pero no guarda la estructura de los enlaces HTML de las páginas originales. Firefox **crea una nueva carpeta** donde guarda la página así como las imágenes y otro tipo de archivos necesarios para mostrar toda la página Web.
- **Página Web, solamente HTML:** Guarda la página original sin las imágenes. Esta selección guarda la estructura de los enlaces HTML en un archivo.
- **Archivos de texto:** Guarda la página original como un archivo de texto. Esta selección no guardará la estructura original de los enlaces HTML, pero te permitirá ver una versión de texto de la página Web en cualquier editor de texto.
- **Todos los archivos:** Este es el equivalente a "página Web, solamente HTML," pero puedes especificar la extensión del archivo (por ejemplo ".htm" o ".shtml"). Guarda un solo archivo.



*Cuando se guarda la página Web completa se guardan dos elementos, una carpeta con todas las partes de la página guardada y un archivo, que es el que deberemos ejecutar para ver la página guardada.*

*Eliminar uno de los dos elimina los dos.*

## GUARDAR IMÁGENES

El proceso es similar al utilizado con otros navegadores como Internet Explorer o Firefox.

1. Haz clic con el botón derecho sobre la imagen que quieres guardar.
2. En el menú que se abre haz clic en **Guardar imagen como...**
3. Se abrirá una ventana de **“Guardar como”** similar a la mostrada anteriormente en guardar página. Procede de la misma manera.



Recuerda siempre donde guardas tanto las páginas como las imágenes que descargas así como el nombre con el que han sido guardadas.

En el caso de las imágenes es recomendable cambiar el nombre si este es muy complicado.

## IMPRIMIR UNA PÁGINA

Puedes imprimir contenido desde Chrome en tu ordenador o dispositivo móvil.

Imprimir contenido en un ordenador

Para imprimir la página web que estás viendo en Chrome, pulsa **Ctrl+P**

Se abrirá una ventana con las opciones de configuración de impresión. Para obtener más información sobre cada opción, abre la sección que aparece a continuación.

### **Opciones de impresión que se pueden modificar**

Al abrir la ventana de impresión, aparecerán estas opciones en el lateral izquierdo:

<b>Destino</b>	<p><b>Seleccionar una impresora</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haz clic en <b>Cambiar</b> para seleccionar la impresora que quieras utilizar.</li> <li>2. Selecciona una impresora o acción de una de las secciones que se indican a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Destinos recientes:</b> utiliza una impresora que hayas utilizado recientemente.</li> <li>• <b>Destinos locales:</b> utiliza una impresora cercana.</li> <li>• <b>Google Cloud Print:</b> envía el trabajo de impresión a una impresora conectada a tu</li> </ul> </li> </ol>
<b>Destino</b>	

	<p>cuenta de Google.</p> <p><b>Guardar como PDF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haz clic en <b>Cambiar</b>.</li> <li>2. En "Destinos locales", selecciona <b>Guardar como PDF</b>.</li> </ol>
<b>Páginas</b>	<p>Para imprimir todas las páginas, selecciona <b>Todo</b>. Para imprimir páginas específicas, introduce los números de las páginas en el cuadro de texto.</p>
<b>Copias</b>	<p>Utiliza los botones "+" o "-" para cambiar el número de copias que quieres imprimir. También puedes escribir el número de copias que necesitas en el cuadro de texto.</p>
<b>Diseño</b>	<p>Elige si el contenido de la página se debe imprimir en vertical o en horizontal.</p>
<b>Color</b>	<p>Si tienes una impresora de color, puedes elegir si la página se debe imprimir en <b>Color</b> o en <b>Blanco y negro</b>.</p>
<b>Opciones</b>	<p>Algunas impresoras pueden ofrecer la posibilidad de imprimir a doble cara.</p>
<b>Imprimir usando el cuadro de diálogo del sistema</b>	<p>Utiliza las funciones de impresión del sistema operativo en lugar de la función de Chrome para imprimir la página. Nota: Esta opción no se aplica a Chrome OS.</p>

### Más opciones

En la parte inferior de la ventana de impresión, haz clic en **Más opciones** para ver estas opciones adicionales:


<b>Márgenes</b>	<p>Modifica la cantidad de espacio de margen alrededor del contenido de la página.</p>
<b>Calidad</b>	<p>Algunas impresoras pueden ofrecer la posibilidad de seleccionar la calidad de impresión o PPP.</p>
<b>Tamaño del papel</b>	<p>Selecciona el tamaño del papel que quieras utilizar para imprimir.</p>
<b>Opciones</b>  <b>Opciones</b>	<p>Selecciona la casilla para ver estas opciones de impresión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encabezado y pie de página:</b> incluye un encabezado y pie de página predeterminados en los que se muestra el título de la página, la URL y el número de páginas impresas.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Doble cara:</b> imprime en ambas caras del papel (si tienes una impresora que ofrezca esta función).</li><li>• <b>Gráficos de fondo:</b> imprime imágenes en segundo plano.</li></ul>
--	--

## EL HISTORIAL


La página de tu historial muestra los sitios web a los que has accedido en Chrome durante los últimos 90 días. En el historial no se almacenan páginas de sitios web seguros ni páginas que hayas visitado en modo incógnito o que ya hayas eliminado del historial de navegación.

### [Abrir el historial de navegación](#)

1. Abre Chrome y comprueba que hayas iniciado sesión.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el menú de Chrome .
3. Haz clic en la opción **Historial** y selecciona **Historial**.
4. Haz clic en el enlace que quieras abrir.

### [Borrar todo tu historial de navegación](#)

Sigue estos pasos:

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la ventana del navegador .
2. Haz clic en la opción **Historial** y selecciona **Historial**.
3. Haz clic en el botón **Borrar datos de navegación**. Aparecerá un cuadro de diálogo.
4. En el menú desplegable, selecciona el volumen de historial que quieras eliminar. Para borrar todo el historial de navegación, selecciona **el origen de los tiempos**.
5. Activa las casillas de los datos que quieras que Chrome elimine, incluida la casilla "Historial de navegación".
6. Haz clic en el botón **Borrar datos de navegación**.



*Acuérdate de limpiar el historial si navegas en ordenadores que no son el propio, son públicos o que compartes con más usuarios.*

*Esto evitará que otros puedan ver dónde has estado navegando. También puedes navegar en modo de incógnito. **Ctrl+Mays+N***

## SEGURIDAD

Mientras navegas por la web, Chrome te ayuda a recordar mucha información, como sitios que has visitado, archivos que te has descargado, etc. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que no desees que otros usuarios de tu equipo vean esta información. Por ejemplo, si compartes un equipo con alguien al que le has comprado un regalo de cumpleaños.

**El modo de navegación de incognito te permite navegar por Internet sin guardar ninguna información sobre los sitios y páginas que has visitado.**



*El modo de navegación de incognito no te asegura el anonimato en Internet. Tu proveedor de servicios de internet, tu jefe, o los propios sitios web pueden rastrear las páginas que visitas. De la misma forma que el modo de navegación privada no te protege de los Keyloggers (programas que rastrean el uso de teclas) ni de los programas espía que puedan instalarse en tu equipo.*

### Eliminar cookies

Haz clic en Todas las cookies y todos los datos de sitios para abrir el cuadro de diálogo Cookies y datos de sitios.

- Para eliminar todas las cookies, haz clic en el botón Eliminar todo en la parte inferior del cuadro de diálogo.
- Para eliminar una cookie específica, coloca el cursor sobre el sitio que generó la cookie y, a continuación, haz clic en la X que aparece en la esquina derecha.

También puedes eliminar todas las cookies creadas durante un período específico mediante el cuadro de diálogo Eliminar datos de navegación.

Si quieres que Google Chrome elimine automáticamente las cookies al cerrar todas las ventanas del navegador, marca la casilla de verificación "Guardar datos locales hasta que salga del navegador" en el cuadro de diálogo Configuración de contenido. También puedes hacer excepciones de modo que las cookies de determinados sitios se eliminen cada vez que cierres el navegador.

### Bloquear cookies como configuración predeterminada

- **Bloquear todas las cookies:** Selecciona "Bloquear en los sitios la configuración de datos". Ten en cuenta que esta opción impedirá que la mayoría de los sitios a los que tienes que acceder funcionen correctamente. Verás 🚫 en la barra de direcciones cada vez que se haya bloqueado una cookie.
- **Bloquear solo las cookies de terceros:** Selecciona la casilla de verificación "Bloquear los datos de sitio y las cookies de terceros". Aun cuando hayas agregado un sitio a la lista de excepciones y hayas elegido aceptar esas cookies, las cookies del sitio de terceros no se aceptarán si esta casilla está marcada.

## CONTRASEÑAS

Puedes configurar Chrome para que recuerde las contraseñas utilizadas para iniciar sesión en diferentes sitios web. Al hacerlo, Chrome te pregunta si quieres guardar la contraseña para acceder a él.


Si has iniciado sesión en Chrome, tus contraseñas también se sincronizarán con tu cuenta de Google para que puedas utilizarlas en diferentes dispositivos.

### Indicar si quieres guardar contraseñas

Puedes indicar si quieres que Chrome guarde las contraseñas de los sitios web en los que inicias sesión.

Ordenador

- Para guardar las contraseñas, inicia sesión en un sitio web y haz clic en **Guardar contraseña** en el cuadro de diálogo que aparece.
- Si no quieres guardar tu contraseña, haz clic en **No**. También puedes hacer clic en la flecha desplegable y seleccionar **Jamás para este sitio**.

En la esquina superior derecha de la ventana, haz clic en el menú de Chrome . 

1. Selecciona **Configuración**.
2. En la parte inferior de la página, haz clic en **Mostrar configuración avanzada**.
3. En la sección "Contraseñas y formularios", desactiva la opción **Preguntar si quieres guardar tus contraseñas web**.


Para volver a activarla, solo tienes que seleccionar la casilla.

### Ver contraseñas guardadas

1. En la esquina superior derecha de la ventana, haz clic en el menú de Chrome .
2. Selecciona **Configuración**.
3. En la parte inferior de la página, haz clic en **Mostrar configuración avanzada**.
4. En la sección "Contraseñas y formularios", haz clic en **Administrar contraseñas**. Aparecerá un cuadro de diálogo con una lista de contraseñas guardadas.
5. En el cuadro de diálogo que se abre, la sección "Contraseñas guardadas" muestra todas las contraseñas que se han guardado.

### Eliminar contraseñas guardadas

Eliminar una contraseña guardada del sitio web en el que te encuentras

1. Dirígete a la página de inicio de sesión del sitio web al que quieras acceder.
2. Al final de la barra de direcciones, haz clic en el icono con forma de llave  .
3. Haz clic en la **X** después de tu nombre de usuario y de tu contraseña.



Eliminar una contraseña guardada de otro sitio web

1. En la esquina superior derecha de la ventana, haz clic en el menú de Chrome.

2. Haz clic en **Configuración**.
3. En la parte inferior de la página, haz clic en **Mostrar configuración avanzada**.
4. En la sección "Contraseñas y formularios", haz clic en **Administrar contraseñas**.
5. En la sección "Contraseñas guardadas", coloca el cursor sobre el sitio web cuya contraseña quieras eliminar.
6. Haz clic en la **X** que aparece a la derecha.
7. Repite los pasos 5 y 6 anteriores para cualquier otra cuenta que quieras eliminar de la lista.
8. En la esquina inferior derecha de la pantalla, haz clic en **Listo**.

## NAVEGAR EN MODO INCOGNITO

Puedes abrir una ventana de incógnito en tu ordenador y en tus dispositivos móviles para evitar que Chrome guarde tu historial de navegación.

1. Abre una ventana de Chrome.
2. Haz clic en el menú de Chrome  situado en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
3. Selecciona **Nueva ventana de incógnito**.
4. Se abrirá una ventana con una figura de color gris en la esquina superior derecha .
5. Para cerrar el modo incógnito, haz clic en la **X** situada en la esquina de cada una de tus ventanas de incógnito.


El modo incógnito no está disponible si la cuenta pertenece al modo de familia de Windows 10.

**Consejo:** También puedes pulsar **Ctrl + Mayús + N** (Windows, Linux y Chrome OS)

## EXTENSIONES

Puedes añadir extensiones a Google Chrome para disfrutar de más funciones. Al utilizar extensiones, puedes personalizar Google Chrome con las funciones que te gusten y eliminar los elementos que no utilices.

### [Ver extensiones](#)

1. Abre el navegador y haz clic en el icono de **menú** . 
2. Selecciona **Más herramientas > Extensiones**.

## Instalar extensiones

1. Accede a Chrome Web Store.
2. Busca y selecciona la extensión que quieras instalar.
3. Haz clic en **Añadir a Chrome**.
4. Aparecerá un cuadro de diálogo para mostrarte los datos a los que tendrá acceso la extensión.
5. Haz clic en **Añadir** para conceder a la extensión permiso para acceder a tus datos e instalarla.

Para utilizar la extensión, haz clic en el icono que aparece a la derecha en la barra de direcciones.


## Instalar extensiones de otros sitios web

En Chrome, sigue estos pasos para añadir la extensiónadd the extension:

1. En el sitio web para desarrolladores, haz clic en **Añadir a Chrome** para instalar la aplicación.
2. Lee y acepta los permisos.
3. Abre una nueva pestaña para completar la instalación.

**Nota:** Solo debes añadir extensiones de sitios web de confianza.

## LA AYUDA DE CHROME

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la ventana del navegador .
2. Haz clic en la opción **Ayuda**.
3. Elige **Centro de Ayuda**.

Desde el centro de ayuda puedes acceder a múltiple información del funcionamiento de Google Chrome así como a los foros de usuarios.

---